

Настройка WCS

- [Настройка подключения WCS к бэкенд-серверу мониторинга](#)
- [Настройка имени узла](#)
- [Тонкая настройка взаимодействия WCS с бэкенд-сервером](#)

Настройка подключения WCS к бэкенд-серверу мониторинга

Для того, чтобы WCS передавал на бэкенд-сервер значения метрик, необходимо указать следующие настройки в файле [flashphoner.properties](#)

```
stats=true
```

Для настройки подключения WCS к бэкенд-серверу для передачи метрик необходимо указать следующие настройки в файле [flashphoner.properties](#)

```
wcsoam_ip=192.168.1.5
wcsoam_port=7777
wcsoam_sha_salt=123456789
```

Здесь

- wcsoam_ip - адрес бэкенд-сервера
- wcsoam_port - порт для подключения к бэкенд-серверу (по умолчанию 7777)
- wcsoam_sha_salt - ключ авторизации подключения (должен совпадать с ключом, указанным в [настройках бэкенд-сервера](#))

Настройка имени узла

WCS при установке соединения передает в WCS OAM IP адрес и имя узла для помещения в БД. По умолчанию, имя узла определяется автоматически следующим образом:

1. Из переменной окружения HOSTNAME
2. Если переменная окружения не определена, то из файла /etc/HOSTNAME
3. Если ни то, ни другое не определено, в качестве имени узла используется IP адрес из настроек WCS

При необходимости, имя узла для отправки в WCS OAM может быть задано настройкой

```
wcsoam_hostname=node.hostname
```

При этом параметры системы на этой узле не изменяются, но при выборках из БД WCS OAM будет использовано указанное имя.

Тонкая настройка взаимодействия WCS с бэкенд-сервером

Значения метрик для отправки на бэкенд-сервер записываются в кольцевой буфер в памяти. Размер этого буфера задается в килобайтах настройкой

```
wcsoam_buffer_size=20000
```

Данные на бэкенд-сервер передаются порциями, размер которых по умолчанию составляет 64 килобайта и регулируется настройкой

```
wcsoam_chunk_size=64
```

Периодичность попыток соединиться с бэкенд-сервером задается в миллисекундах настройкой

```
wcsoam_reconnect_interval=5000
```