WCS в Docker

- Пример развертывания в Docker
- Настройка docker контейнера
 - Настройка сети
 - Особенности динамического определения IP адреса
 - Настройка docker томов
 - Дополнительная настройка
 - Порты контейнера
- Известные проблемы

Начиная со сборки 5.2.458, WCS доступен в виде официального Docker образа

Пример развертывания в Docker

Развернем WCS в Docker за несколько шагов:

1. Загрузите актуальную сборку с Docker Hub

sudo docker pull flashphoner/webcallserver

2. Настройте docker сеть

```
sudo docker network create \
  --subnet 192.168.1.1/24 \
  --gateway=192.168.1.1 \
  --driver=bridge \
  --opt com.docker.network.bridge.name=br-testnet testnet
```

3. Запустите docker контейнер, указав номер ознакомительной или коммерческой лицензии



4. Проверьте доступность контейнера по SSH

```
ssh root@192.168.1.10
```

Warning: Permanently added '192.168.1.10' (ECDSA) to the list of known hosts. root@192.168.1.10's password: Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 5.0.0-37-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage This system has been minimized by removing packages and content that are not required on a system that users do not log into. To restore this content, you can run the 'unminimize' command. Last login: Fri Jan 10 04:19:52 2020 from 192.168.1.1 root@d24386fcea30:~#

5. Откройте страницу примера Two Way Streaming в локальном браузере и опубликуйте поток



6. Закройте страницу, остановите контейнер

sudo docker stop wcs-docker-test

При остановке контейнера лицензия будет деактивирована, чтобы избежать излишнего биллинга.

Настройка docker контейнера

Настройка сети

По умолчанию, IP адрес назначается контейнеру динамически. Если планируется использовать статический IP адрес, нужно указать его в параметрах команды docker run и передать в контейнер при помощи переменной LOCAL_IP :



Если docker узел находится в локально сети за NAT, и сервер должен быть доступен снаружи, необходимо указать внешний IP адрес в переменной EXTERNAL_TP :



Особенности динамического определения IP адреса

Если IP адрес назначается контейнеру динамически, и при этом контейнер имеет несколько сетевых интерфейсов (такое может быть, например, в случае использования интерфейсов docker хоста), на этапе запуска контейнера необходимо вручную выбрать IP адрес, к которому привяжется WCS сервер. В этом случае контейнер должен быть запущен в интерактивном режиме



Скрипт запуска контейнера определит IP адреса всех интерфейсов и предложит ввести тот, который будет прослушивать WCS сервер

```
192.168.0.195 192.168.1.1 172.17.0.1 172.16.0.158
We have found 4 IPs, what should be used for WCS: 192.168.0.195 192.168.1.1 172.17.0.1 172.16.0.158 ? 172.17.0.1
```

В параметр ip_local будет записан выбранный IP адрес, например

ip_local=172.17.0.1

Настройка параметров контейнера

При запуске в контейнер можно передавать следующие параметры:

- **PASSWORD** пароль на доступ внутрь контейнера по SSH. Если эта переменная не определена, контейнер не будет доступен по паролю
- **LICENSE** номер лицензии WCS. Если эта переменная не определена, лицензия может быть активирована через веб-интерфейс
- LOCAL_IP локальный IP адрес контейнера, который будет записан в параметр ip_local в файле настроек flashphoner.properties. Если эта переменная не определена, IP адрес контейнера будет определен автоматически
- EXTERNAL_IP локальный IP адрес контейнера, который будет записан в параметр ip в файле настроек flashphoner.properties. Если эта переменная не определена и LOCAL_IP не определена, внешний IP адрес контейнера будет определен автоматически
- CDN_ROLE роль контейнера в CDN. Если эта переменная не определена, контейнер будет работать как отдельно стоящий сервер
- CDN_ENTRY_POINT адрес сервера-точки входа в CDN для данного контейнера. Если эта переменная не определена, точка входа не задается
- CDN_GROUPS группы CDN, в которые должен входить контейнер. Если эта переменная не определена, контейнер не принадлежит ни к одной группе

Настройка docker томов

При запуске в контейнер могут быть смонтированы следующие тома:

- /conf каталог дополнительных файлов конфигурации, путь отсчитывается от корня контейнера. Этот каталог может быть смонтирован только для чтения
- /usr/local/FlashphonerWebCallServer/hls каталог для сегментов HLS. Этот каталог должен быть смонтирован для записи
- /usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs каталог для логирования. Этот каталог должен быть смонтирован для записи
- /usr/local/FlashphonerWebCallServer/media каталог с файлами для воспроизведения VOD. Этот каталог может быть смонтирован только для чтения. Этот каталог может быть быть общим с другими экземплярами WCS
- /usr/local/FlashphonerWebCallServer/records каталог для файлов записей потоков. Этот каталог должен быть смонтирован для записи. Этот каталог может быть быть общим с другими экземплярами WCS

Пример запуска контейнера со всеми смонтированными томами:

docker run -e LICENSE=license_number -e CDN_ROLE=origin \
 -v /opt/wcs/conf:/conf \
 <u>-v /opt/wcs/log</u>s:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs \

-v /opt/wcs/hls:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/hls \

- -v /opt/wcs/media:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/media \
- -v /opt/wcs/records:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/records \
- --name webcallserver-instance -d webcallserver:latest

Не допускается монтирование всего каталога

/usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf как тома, или отдельных файлов из этого каталога!

Например, так делать нельзя:

```
docker run -e LICENSE=license_number -e PASSWORD=secret \
  -v /opt/wcs/conf:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf \
  --name webcallserver-instance -d webcallserver:latest
```

и так тоже:



Дополнительная настройка

В каталог, смонтированный как том /conf, могут быть помещены следующие файлы настроек

- id_rsa.pub публичный SSH ключ для доступа к контейнеру. Если этот файл найден при запуске контейнера, будет работать SSH доступ в контейнер по соответствующему приватному ключу. В противном случае, если переменная PASSWORD определена, контейнер будет доступен по заданному паролю. Если не определены ни публичный ключ, ни пароль, SSH сервис не будет запущен
- flashphoner.properties основной файл настроек сервера. Может быть использован для настройки экземпляра WCS
- wcs-core.properties файл настроек Java. Может использоваться для настройки памяти и подключения из JMC
- log4j.properties файл настроек логирования
- wss.jks файл хранилища ключей SSL сертификатов. Файл может быть подготовлен при помощи keytool
- cdn_profiles.yml файл настройки профилей транскодирования в CDN
- database.yml файл настройки пользователей и приложений REST hook
- *.sdp файлы настроек SDP

Все эти файлы могут быть использованы, например, для восстановления настроек экземпляра WCS из сохраненной копии и для автоматического развертывания. Файлы копируются в контейнер 'как есть', за исключением flashphoner.properties:

- параметры ір и ір_local будут изменены (см описание переменной IP_LOCAL)
- если переменная CDN_ROLE определена, но файл не содержит никаких настроек CDN, будут добавлены настройки по умолчанию

Порты контейнера

По умолчанию доступны следующие порты:

- 22/tcp SSH (этот порт активен, если настроен)
- 554/tcp RTSP порт
- 1935/tcp RTMP порт
- 1935/udp RTMFP порт
- 2001/tcp CLI порт
- 7777/tcp порт мониторинга сервера
- 8080-8084/tcp WS, HTTP, CDN порты
- 8443-8445/tcp WSS, HTTPS порты
- 8888/tcp HTTPS порт (для совместимости со старыми версиями)
- 9091/tcp НТТР порт (для совместимости со старыми версиями)
- 30000-35000/tcp ТСР медиа порты
- 30000-35000/udp UDP медиа порты
- 50999/tcp JMX порт

Состав портов при необходимости может быть изменен при помощи параметров запуска docker run --expose. В этом случае значения портов должны быть указаны в файлах настроек flashphoner.properties и wcs-core.properties, см выше

Известные проблемы

 При запуске контейнера нельзя изменить ограничение на количество открытых файлов изнутри контейнера.

Симптомы: при запуске контейнера в интерактивном режиме выводится сообщение

ulimit: open files: cannot modify limit: Operation not permitted

Решение: установить ограничение на количество открытых файлов в параметрах запуска контейнера



2. Не рекомендуется использовать Docker на Windows из-за проблем с пробросом портов

Симптомы: при развертывании образа в Docker под Windows контейнер запущен, но недоступен по SSH, по HTTP/HTTPS, не устанавливается WebRTC соединение

Решение: использовать Docker на Linux, либо запускать WCS в WSL 2

Attachments:

image2020-1-10_11-30-30.png (image/png)
 image2020-1-10_11-24-5.png (image/png)
 image2020-3-17_14-18-3.png (image/png)
 image2020-3-17_14-29-24.png (image/png)