

## Файл настроек wcs-core.properties

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
sessionDebugEnabled	`false`	Включить отладку сессии. Данная настройка относится к веб-приложению WCS [Stream Diagnostic](../../WebSDK2/WebSDK_streaming_video_examples/Stream_Diagnostic.en.md)
jdk.tls.client.protocols	`TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2`	Список TLS-протоколов
com.sun.management.jmxremote	`true`	Разрешить подключение для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.local.only	`false`	Разрешить только локальное подключение для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.ssl	`false`	Разрешить подключение для мониторинга по SSL
com.sun.management.jmxremote.authenticate	`false`	Требовать авторизацию при подключении для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.port	`50999`	Порт для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.host	`localhost`	Интерфейс для привязки JMX. Если для сервера не указано имя в `/etc/hostname` и в `/etc/hosts`, эту настройку необходимо установить в `localhost`, в противном случае сервер может не стартовать при использовании Java 8
java.rmi.server.hostname	`localhost`	Имя хоста для обмена по RMI. Здесь необходимо указать реальное имя узла, на котором установлен WCS-сервер, в противном случае подключение средствами мониторинга не будет работать

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
sun.rmi.dgc.client.gcInterval	`36000000000`	Задать интервал запуска сборщика мусора для RMI-клиента, мс. Данная настройка позволяет отключить принудительный запуск сборщика мусора, в целях повышения производительности сервера
sun.rmi.dgc.server.gcInterval	`36000000000`	Задать интервал запуска сборщика мусора для RMI-сервера, мс. Данная настройка позволяет отключить принудительный запуск сборщика мусора, в целях повышения производительности сервера
https.proxyHost		Адрес HTTPS прокси-сервера. Используется при обращениях к [серверу активации Flashphone r](../../Installing_and_testing/WCS_installation_and_activation.ru.md#configuring-http-proxy-if-the-activation-server-is-not-available)
https.proxyPort		Порт HTTPS прокси-сервера
http.proxyHost		Адрес HTTP прокси-сервера
http.proxyPort		Порт HTTP прокси-сервера
http.nonProxyHosts		Список узлов, доступ к которым осуществляется напрямую
`loggc`	`/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs/gc-core`	Расположение и префикс имени лога сборщика мусора. Имя формируется как `/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs/gc-core-YYYY-MM-DD_HH-MM.log`