

Установка и активация WCS

- [Установка](#)
 - [Установка в тихом режиме](#)
 - [Особенности установки на различные версии Java](#)
 - [JDK 12 или 14](#)
 - [JDK 15](#)
 - [JDK 16](#)
 - [JDK 17](#)
- [Получение и активация лицензии](#)
 - [Активация через веб-интерфейс](#)
 - [Активация из командной строки](#)
- [Деактивация лицензии](#)
 - [Деактивация через веб-интерфейс](#)
 - [Деактивация из командной строки](#)
- [Если активация не проходит](#)
 - [Настройка HTTP проху при недоступности сервера активации](#)
- [Настройка Firewall и NAT](#)
- [Конфигурация IP адресов](#)
 - [Определение IP адресов в случае размещения за NAT](#)
 - [Определение IP адресов в автоматическом и полуавтоматическом режимах](#)

Установочные архивы WCS доступны для загрузки по [ссылке](#)

Загрузка установочного архива возможна непосредственно на сервер при помощи `wget`, например

```
wget https://flashphoner.com/downloads/builds/WCS/5.2/FlashphonerWebCallServer-5.2.XXXX.tar.gz
```

Установка

Для установки WCS необходимо распаковать архив и запустить скрипт установки `install.sh`:

```
tar -xvzf FlashphonerWebCallServer-5.2.XXXX.tar.gz
cd FlashphonerWebCallServer-5.2.XXXX
sudo ./install.sh
```

Установщик выполнит необходимые проверки и произведет установку WCS в директорию `/usr/local/FlashphonerWebCallServer`

В процессе установки будут пройдены следующие шаги:

- Ознакомление и принятие лицензионного соглашения
- Ввод IP адресов в случае, если скрипту не удалось определить адреса автоматически (см. [Конфигурация IP адресов](#))
- Запрос на включение WCS в автозагрузку при запуске Linux-сервера
- Проверка версии Java и удаление устаревших настроек из файла `wcs-core.properties`

В результате будет выведено сообщение об успешном завершении установки. В каталоге `/usr/local/FlashphonerWebCallServer` появится набор каталогов:

- *bin*- исполняемые файлы WCS
- *client*- WCS JavaScript API 1.0, примеры использования и нагрузочные тесты
- *client2*- WCS JavaScript API 2.0 и примеры использования
- *conf*- конфигурационные файлы
- *lib*- необходимые библиотеки
- *tools*- инструменты для отладки WCS
- *web* - статические страницы веб-интерфейса WCS

Установка в тихом режиме

В некоторых случаях, при автоматизированном развертывании типовых конфигураций сервера при помощи Ansible или другой системы автоматизации, WCS может быть установлен в тихом режиме

```
./install.sh -silent
```

В этом случае:

- не работает определение IP адресов (предполагается, что файл настроек [flashphoner.properties](#) и другие настройки будут перезаписаны скриптами автоматизации развертывания)
- запуск сервиса `webcallserver.service` настраивается от пользователя `root`

Особенности установки на различные версии Java

JDK 12 или 14

Необходимо удалить из файла `wcs-core.properties` следующие настройки

```
-XX:+UseConcMarkSweepGC  
-XX:+PrintGCDateStamps  
-XX:+PrintGCDetails
```

Также необходимо заменить настройку

```
-Xloggc:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs/gc-core-
```

на

```
-Xlog:gc*:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs/gc-core-:time
```

JDK 15

Дополнительно к изменениям настроек в JDK 12 или 14, необходимо удалить из файла `wcs-core.properties` настройки

```
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly  
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70
```

JDK 16

Дополнительно к изменениям настроек в JDK 12, 14, 15, необходимо добавить в файл `wcs-core.properties` настройку

```
--illegal-access=permit
```

JDK 17

Дополнительно к изменениям настроек в JDK 12, 14, 15, 16, необходимо удалить из файла `wcs-core.properties` настройку

```
--illegal-access=permit
```

и добавить настройки

```
--add-exports java.base/sun.security.provider=ALL-UNNAMED  
--add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
```

Получение и активация лицензии

Вы можете приобрести коммерческую лицензию онлайн на странице: <http://flashphoner.com/prices>. Кроме этого доступна 30-дневная ознакомительная версия, которую можно получить на этой странице: http://flashphoner.com/get_trial/?product=wcs5

Активация через веб-интерфейс

При первом входе в веб-интерфейс WCS по адресу <https://yourserver:8444/admin/>, где `yourserver` - имя Вашего сервера, с доступным по умолчанию пользователем `admin` (пароль `admin`), отобразится окно с предложением ввести номер лицензии:

Please enter your license

Введите номер Вашей лицензии и нажмите Next

Please enter your license


Если активация была успешной, отобразится окно ввода учетных параметров.

Активация из командной строки

Воспользуйтесь скриптом активации лицензии:

```
cd /usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin  
./activation.sh
```

Скрипт попросит ввести номер лицензии:



```
root@localhost:/usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin  
[root@localhost bin]# ./activation.sh  
-----  
Flashphoner License Activation  
-----  
Please, enter your License Number: XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX  
█
```

Введите лицензионный ключ чтобы завершить активацию.


```
-Dhttps.proxyHost=proxy1.flashphoner.com
-Dhttps.proxyPort=3128
-Dhttp.nonProxyHosts=localhost|127.0.0.1|10.*|169.254.169.254
```

Вы можете указать адрес Вашего прокси-сервера, либо адрес одного из двух прокси-серверов Flashphoner:

```
proxy1.flashphoner.com
proxy2.flashphoner.com
```

Внимание! При указании параметров настройки прокси кавычки не допускаются! Приведенный ниже пример не будет работать:

```
-Dhttp.proxyHost="proxy2.flashphoner.com"
-Dhttp.proxyPort="3128"
-Dhttps.proxyHost="proxy2.flashphoner.com"
-Dhttps.proxyPort="3128"
-Dhttp.nonProxyHosts="localhost|127.0.0.1|10.*|169.254.169.254"
```

Настройка Firewall и NAT

Для корректной работы сервера все порты, перечисленные в таблице в разделе [Ядро сервера](#) должны быть открыты для входящего трафика в случае UDP и для установления соединения в случае TCP.

В таблице приведен пример правил NAT для маршрутизации входящего трафика, в случае, когда трафик приходит на внешний IP адрес и должен быть маршрутизирован на сервер, где установлен WCS. В таблице представлен минимальный необходимый набор портов для работы сервера. В зависимости от набора используемых функций и модулей (см. раздел [Архитектура](#)), набор правил может быть расширен в соответствии с таблицей в разделе [Ядро сервера](#). Эти же порты должны быть открыты на firewall Linux сервера.

В таблице приведены порты используемые по умолчанию. Вы можете сконфигурировать WCS сервер на использование других портов.

Type	Protocol	Port Range	Source
Custom UDP Rule	UDP	30000-33000	0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	8081	0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	8444	0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	8443	0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	30000-33000	0.0.0.0/0
Custom TCP Rule	TCP	1935	0.0.0.0/0
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

SSH доступ на стандартном порту 22 здесь указан только для администрирования самого Linux-сервера. Таким образом минимальный необходимый набор портов - это:

- 1935 - RTMP
- 8081 - встроенный веб-сервер WCS, работающий по HTTP
- 8443 - Secure Websocket
- 8444 - встроенный веб-сервер WCS, работающий по HTTPS
- [30000-33000] - SIP, Media, RTSP

Описание настройки SSL сертификатов для Secure Websockets и HTTPS см. в разделе [Управление SSL-сертификатами](#).

Конфигурация IP адресов

Для правильной установки потребуется определить внешний IP адрес вашего сервера и адрес сетевого интерфейса. Скрипт установки попытается определить адрес автоматически, в случае, если это по каким-либо причинам не удалось, скрипт потребует ручного ввода адресов. Если вы воспользовались рекомендацией в разделе 'Подготовка к установке' и начали с использования сервера со статическим и публичным IP адресом, совпадающим с адресом сетевого интерфейса, то IP вашего сервера можно узнать простой командой


```
#ifconfig
```

```
root@CentOS-64-64-minimal:~  
[root@CentOS-64-64-minimal ~]# ifconfig  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:21:9C:37:ED  
          inet addr:188.40.69.75  Bcast:188.40.69.75  Mask:255.255.255.255  
          inet6 addr: 2a01:4f8:100:43a7::2/64 Scope:Global  
          inet6 addr: fe80::224:21ff:fe9c:37ed/64 Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:993166521 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:914983127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:1172968732177 (1.0 TiB)  TX bytes:897517351983 (835.8 GiB)  
  
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  
          RX packets:16397063 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:16397063 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:0  
          RX bytes:2488566815 (2.3 GiB)  TX bytes:2488566815 (2.3 GiB)  
  
[root@CentOS-64-64-minimal ~]# █
```

В этом примере IP - сервера 188.40.69.75. Запишите или скопируйте IP адрес вашего сервера. Он понадобится при установке.

Определение IP адресов в случае размещения за NAT

Часто может потребоваться разместить WCS5 сервер за корпоративным NAT или арендовать сервер в датацентре, который не предоставляет выделенных статических IP-адресов. Хороший пример для такого случая Amazon EC2, где серверы расположены за NAT.



При размещении WCS сервера за NAT, понадобится определить два IP адреса.

1. Внешний IP адрес или Public IP может не принадлежать WCS серверу, но трафик, идущий на этот внешний IP адрес должен обязательно быть перенаправлен на WCS5.
2. IP адрес сетевого интерфейса или Private IP - это реальный адрес, назначенный сетевому интерфейсу. На нем WCS будет открывать сокет для взаимодействия с сетью.

Например для тестового сервера на Amazon EC2, внешний IP адрес: 54.189.212.111, а адрес сетевого интерфейса: 172.30.21.25. Если ваш сервер находится за NAT по отношению к браузерным клиентам, запишите или скопируйте эти IP адреса. Они понадобятся вам при настройке сервера.

Определение IP адресов в автоматическом и полуавтоматическом режимах

Начиная со сборки [5.2.921](#), WCS пытается автоматически определить IP адреса при запуске, если они не заданы, либо если сервер стартует в облачном окружении с поддержкой AWS API или Google Cloud API. Если определить IP адреса при запуске не удастся, это можно сделать вручную при помощи команды

```
cd /usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin
sudo ./webcallserver set-ip
```

Эта команда:

- пытается определить IP адреса автоматически;
- если это не удастся, запрашивает дополнительные данные у пользователя
- записывает результат в файл `flashphoner.properties`

Рекомендуется использовать эту команду при проблемах определения IP адресов на сервере за NAT.