

Полный список команд

Команда	Пример	Описание
add user	<code>`add user alice 12345`</code>	Добавить пользователя с заданным именем и паролем
add app	<code>`add app MyApp MyAppKey 'http://localhost'`</code>	Добавить новое приложение
add app-rest-method	<code>`add app-rest-method MyAppKey connect`</code>	Добавить REST-метод к приложению
add lb-node	<code>`add lb-node --http-port 8081 --flash 1935 --ws 8080 --wss 8443 --max-calls 999 --enabled true 192.168.1.5`</code>	Добавить узел в балансировщик нагрузки (устарело)
add authorized_key	<code>`add authorized_key -f /root/.ssh/public.pem`</code>	Добавить ключ авторизации для входа в интерфейс командной строки
grep	<code>`grep foo`</code>	Поиск строк по заданному шаблону
passwd	<code>`passwd alice`</code>	Сменить пароль
reload node-settings	<code>`reload node-settings`</code>	Перечитать настройки из файла [flashphoner.properties](../Core_settings/Settings_file_flashphoner.properties.ru.md)
remove user	<code>`remove user alice`</code>	Удалить пользователя
remove app	<code>`remove app MyApp`</code>	Удалить приложение с указанным ключом
remove app-rest-method	<code>`remove app-rest-method MyApp ErrorStatusEvent`</code>	Удалить REST-метод с приложения
remove lb-node	<code>`remove lb-node 192.168.1.5`</code>	Удалить узел из балансировщика нагрузки (устарело)
remove authorized_key	<code>`remove authorized_key`</code>	Удалить ключ авторизации для входа в интерфейс командной строки

Команда	Пример	Описание
save lb-nodes	`save lb-nodes`	Сохранить узлы балансировщика нагрузки в файл (устарело)
save node-settings	`save node-settings`	Сохранить текущие настройки сервера в файл [flashphoner.properties] (../Core_settings/Settings_file_flashphoner.properties.ru.md)
show users	`show users`	Показать пользователей
show rest-methods	`show rest-methods`	Отобразить все доступные REST-методы
show apps	`show apps`	Показать список приложений
show server-status	`show server-status`	Показать текущее состояние сервера
show app-status	`show app-status MyApp`	Показать текущее состояние указанного приложения
show app-rest-methods	`show app-rest-methods MyAppKey`	Показать REST-методы приложения
show streams	`show streams`	Показать список активных потоков
show lb-nodes	`show lb-nodes`	Показать узлы, участвующие в балансировке нагрузки (устарело)
show lb-status	`show lb-status`	Показать текущее состояние балансировщика нагрузки (устарело)
show cdn-nodes	`show cdn-nodes`	Показать список и состояния CDN-узлов, видимых серверу (только в режиме cdn_enable=true)
show cdn-routes	show cdn-routes	Показать список маршрутов и потоков CDN (только в режиме `cdn_enable=true`)

Команда	Пример	Описание
show node-settings	<code>`show node-settings`</code>	Показать или экспортировать список текущих настроек WCS в файл, см [Управление настройками сервера](./Server_settings_management.ru.md)
show node-setting	<code>`show node-setting http.address`</code>	Показать отдельную опцию из списка настроек
start lb	<code>`start lb`</code>	Запустить балансировщик нагрузки (устарело)
stop lb	<code>`stop lb`</code>	Остановить балансировщик нагрузки (устарело)
update user	<code>`update user --active false alice`</code>	Изменить данные пользователя
update app	<code>`update app --c-class 'com.flashphoner.MyCallbackClass' --m-class 'com.flashphoner.MyMainClass' MyAppKey`</code>	Изменить настройки приложения: m-class - Главный класс обработчик c-class - Callback класс обработчик
update lb-node	<code>`update --http-port 8081 --flash 1935 --ws 8080 --wss 8443 --max-calls 999 --enabled true lb-node 192.168.1.5`</code>	Изменить настройки узла балансировки нагрузки (устарело)
update node-setting	<code>`update node-setting --name http.address --value 127.0.0.1`</code>	Изменить значение отдельной опции из списка настроек