

# Конфигурирование ядра

Настройки сервера хранятся в каталоге `/usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf`.

Основные настройки ядра расположены в

файлах `/usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf/flashphoner.properties` (все поддерживаемые настройки [описаны](#)

[здесь](#)) и `/usr/local/FlashphonerWebCallServer/conf/wcs-core.properties` (все поддерживаемые настройки [описаны здесь](#))

Серым цветом выделены устаревшие либо недействительные файлы настроек, которые использовались в предыдущих версиях. Эти файлы вероятнее всего вскоре будут удалены в следующих обновлениях WCS.

Файл	Описание
account.xml	Не используется
dtls-main-cert.pem	Сертификат DTLS. По умолчанию используется самоподписанный сертификат
dtls-main-key.pem	Приватный ключ DTLS
[flashphoner.properties](./Settings_file_flashphoner.properties.ru.md)	Основной файл настроек WCS
[loadbalancing.xml](./Settings_file_loadbalancing.xml.ru.md)	Настройки балансировщика нагрузок
[log4j.properties](./Settings_file_log4j.properties.ru.md)	Настройки логирования
[rtsp.auth](./Settings_file_rtsp.auth.ru.md)	Настройки RTSP аутентификации
token\_keys.properties	Настройки приватных ключей для расшифровки токенов
[wss.jks](./Key_store_wss.jks.ru.md)	Хранилище сертификатов для Secure Websockets и HTTPS
callee.xml	Не используется
crossdomain.xml	Настройки кросс-доменных запросов от Flash клиентов. В настоящий момент не используется, т.к. все сигнальные данные идут через Websocket
[flashphoner.serverid](./File_flashphoner.serverid.ru.md)	ServerID для информации

Файл	Описание
loadtoolconfig.xml	Не используется
[myflashphoner-ca](./Certificate_myflashphoner-ca.ru.md)	Клиентский сертификат для обращения к серверу лицензий `my.flashphoner.com` по HTTPS
[WCS.version](./WCS.version.ru.md)	Номер версии WCS для информации
[wcs-core.properties](./Settings_file_wcs-core.properties.ru.md)	Файл настроек запуска ядра WCS сервера
[flash\_handler\_publish.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#flash_handler_publish_sdp)	Описание SDP для потоков, публикуемых с помощью RTMP кодировщика
[flash\_handler\_play.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#flash_handler_playsdp)	Описание SDP для потоков, воспроизводимых RTMP клиентом
[media\_transponder.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#media_transpondersdp)	Описание SDP для републикации потоков по RTMP на стороннем сервере
[rtmp\_agent.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#rtmp_agentsdp)	Описание SDP для захвата потоков по RTMP со стороннего сервера
[rtsp\_server.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#rtsp_serversdp)	Описание SDP для воспроизведения потоков, опубликованных на сервере, как RTSP
[hls.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#hls_sdp)	Описание SDP для воспроизведения HLS потоков
[mpegts\_agent.sdp](./SDP_settings_files.ru.md#mpegts_agentsdp)	Описание SDP для публикации MPEG-TS потоков
[database.yml](./Settings_file_database.yml.ru.md)	Настройки пользователей интерфейса командной строки ядра WCS и внутренних приложений WCS сервера